

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

Juni 1992

SOFTWARE VERSION FOR GMDSS STATIONEN

Vores nye Radiotelex Modem SAILOR RM2151 og Message Terminal H2098A har nu været på markedet i fem måneder, og i denne periode har vi modtaget oplysninger om nogle uregelmæssigheder i brugen af dette nye telex udstyr.

I den forløbne periode er softwaren løbende blevet opdateret, når vi modtog oplysninger om uregelmæssigheder. Vi er nu nået til det punkt, hvor vi vil frigive en ny software version, som indeholder alle hidtidige opdateringer.

Denne nye frigivelse indeholder både software til Radiotelex Modem SAILOR RM2150/51 og Message Terminal SAILOR H2098A.

Software versionerne på følgende side er de nuværende versioner, og man kan se, hvilke versioner der passer sammen.

M.h.t. software versionerne for radiotelex modem og message terminal gør vi Dem opmærksom på:

- at message terminal software version 1.17 kun kan arbejde med software version 1.09 eller højere i radiotelex modem
- at radiotelex modem software version 1.09 kun kan arbejde med software version 1.17 eller højere i message terminal.

Når udstyret på følgende side bestilles, vil det selvfølgelig blive leveret med de seneste software versioner.

Hvad angår udstyr på Deres lager eller udstyr som allerede er installeret, da skal software versionen selvfølgelig skiftes til versionerne nævnt på følgende side eller et højere versionnummer, hvis muligt, ved første lejlighed.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

1/8 S. P. RADIO

Aalborg - Denmark

HF SSB KONTROL ENHED SAILOR RE2100 software version **C1086L** eller højere.

HF SSB SENDER SAILOR T2130 software version **C1083N** eller højere.

HF SSB SENDER SAILOR T2131/T2135 software version **1096** eller højere.

GMDSS ALARM ENHED SAILOR C2149 software version **C1100F** eller højere.

MESSAGE TERMINAL SAILOR H2098A software version **1.17** eller højere.

DSC VAGTMODTAGER SAILOR RM2150 software version **1.09** eller højere.

DSC/TELEX MODTAGER SAILOR RM2151 software version **1.09** eller højere.

For at være sikker på, at De har den korrekte software version til HF SSB RE2100 og HF SSB Sender SAILOR T2130, fremsender vi den nye software version sammen med DSC/Vagtmodtager SAILOR RM2150 og DSC/Telex Modtager SAILOR RM2151.

Venligst check software versionen i SAILOR RE2100 og SAILOR T2130.